


MacOS X 用『Mail Ver2.0』 の設定

メールの設定

1. 「ユーザー登録完了のご案内」(メールアドレス・パスワード等が記載)をお手元にご用意ください。
2. 「Doc」から「MAIL」を起動し、以下の画面を表示します。
ウィザードが自動起動する場合は、「一般情報を入力」からご覧ください。
画面は OS のバージョンまたはメールソフトウェアのバージョンにより異なります。



ファイル をクリックします。

アカウントを追加 をクリックします。



一般情報 を以下の表に従って入力設定します。

アカウントの種類	POP3
アカウントの説明	ma.ctk.ne.jp (任意)
氏名	差出人名(お客様のお名前)を入力
メールアドレス	@ma.ctk.ne.jp ^{1 2}

- 1 『ユーザー登録完了のお知らせ』をご覧ください。
- 2 『半角/英数/小文字』で入力
- 3 「表示名」に入力されたお名前が差出人名として、メール受取者に表示されます。

続ける をクリックします。



受信用メールサーバ を以下の表に従って入力設定します。

受信用メールサーバ	ma.ctk.ne.jp ⁴
ユーザ名	メールアカウント名を入力 ³ ₄
パスワード	メールパスワードを入力 ^{3 5} (文字は で表示されます)

- 3 『ユーザー登録完了のお知らせ』をご覧ください。
- 4 『半角/英数/小文字』で入力
- 5 『半角/英数/大小(区別)文字』で入力

続ける をクリックします。

(次頁へ続きます)


(前頁からの続き)



受信メールのセキュリティ を以下の表に従って設定します。

認証	パスワード
----	-------

続ける をクリックします。



送信用メールサーバ を以下の表に従って入力設定します。

送信用メールサーバ	smtp.ctlk.ne.jp ⁶
認証を使用	チェックしない
ユーザ名	空欄
パスワード	空欄

6 『半角/英数/小文字』で入力

続ける をクリックします。




「アカウントの概要(設定内容)」を確認し、
続ける をクリックします。



完了 をクリックします。

設定の確認

1. 「ユーザー登録完了のご案内」(メールアドレス・パスワード等が記載)をお手元にご用意ください。
2. 「Mail」を起動し、「Mail」「環境設定」をクリックし、以下の画面を表示します。
画面はOSのバージョンまたはメールソフトウェアのバージョンにより異なります。



アカウント をクリックします。

アカウントの情報 をクリックし、以下の表示にしたがって設定します。

説明	設定ファイル名 (任意)
メールアドレス	@ma.ctk.ne.jp ^{1 2}
氏名	お客様のお名前が入力されています ⁴
受信用メールサーバ	ma.ctk.ne.jp ²
ユーザ名	メールアカウント名が入力されています ^{1 2}
パスワード	メールパスワードが入力されています ^{1 3} (文字で表示)
送信用メールサーバ (SMTP)	smtp.ctk.ne.jp ²

- 1 『ユーザー登録完了のお知らせ』をご覧ください。
- 2 『半角/英数/小文字』で入力。
- 3 『半角/英数/大小(区別)文字』で入力。
- 4 「表示名」に入力されたお名前が差出人名として、メール受取者に表示されます。

サーバ設定 をクリックします。

以下の表示にしたがって設定します。


送信用メールサーバ	smtp.ctk.ne.jp ⁵
サーバのポート	25
SSLを使用	チェックしない
認証	なし
ユーザ名	空欄
パスワード	空欄

⁵ 『半角/英数/小文字』で入力

OK をクリックします。

(次頁へ続きます)





詳細 をクリックし、以下の表示にしたがって設定します。

このアカウントを使用する	チェックする
新規メールを自動的に受信するときに含める	チェックする
メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから取り除く	チェックする 「すぐに取り除く」(推奨)
メッセージのサイズが KB を超えるときに警告する	空欄(標準)
ポート	110
認証	パスワード



右上の **x** をクリックします。

保存 をクリックします。

。