


# Windows 98/ME/2000/XP 用『Outlook Express 6.0』 の設定


## メールの設定

1. 「ユーザー登録完了のご案内」(メールアドレス・パスワード等が記載)をお手元にご用意ください。
2. タスクバーから「スタート」「プログラム」「OutlookExpress」をクリックし、以下の画面を表示します。  
ウィザードが自動起動する場合は、「表示名を入力します」からご覧ください。  
画面は OS のバージョンまたはメールソフトウェアのバージョンにより異なります。



ツール(T) をクリックします。

アカウント(A) をクリックします。




メール をクリックします。

「メール」項目が表示されている場合は他のメール設定がされていますので、不要であれば「削除」をクリックし削除してください。

追加(A) をクリックします。

メール(M) をクリックします。



表示名 を入力します。


表示名 (D) お客様のお名前を入力(任意) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 「表示名」に入力されたお名前が差出人名として、メール受取者に表示されます。

次へ(N) をクリックします。

(次頁へ続きます)

(前頁からの続き)



電子メールアドレス を入力します。

電子メール アドレス(E)	@ma.ctlk.ne.jp <sup>2</sup>
---------------	-----------------------------

2 『ユーザー登録完了のお知らせ』をご覧ください。  
『半角/英数/小文字』で入力。


次へ(N) をクリックします。

電子メールサーバ名を、以下の表に従って入力します。

受信メールサーバの種類(S)	POP3
受信メール(POP3、IMAP または HTTP)サーバ(I)	ma.ctlk.ne.jp <sup>3</sup>
送信メール(SMTP)サーバ(O)	smtp.ctlk.ne.jp <sup>3</sup>

3 『半角/英数/小文字』で入力

次へ(N) をクリックします。



アカウント名とパスワードを、以下の表に従って入力します。


アカウント名(A)	メールアドレスを入力します <sup>4 5</sup>
パスワード(P)	メールアドレスを入力します <sup>4 6</sup> (文字は*で表示)
パスワードを保存する	チェックする
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を使用する	チェックしない

4 『ユーザー登録完了のお知らせ』をご覧ください。


5 『半角/英数/小文字』で入力。

6 『半角/英数/大小(区別)文字』で入力。

次へ(N) をクリックします。




完了 をクリックします。



以上で、「メールの設定」は完了です。  
続いて、P40「ブラウザの設定」を行ってください。

# 設定の確認

1. 「ユーザー登録完了のご案内」(メールアドレス・パスワード等が記載)をお手元にご用意ください。
2. タスクバーから「スタート」「プログラム」「OutlookExpress」をクリックし、以下の画面を表示します。  
画面は OS のバージョンまたはメールソフトウェアのバージョンにより異なります。




**メール** をクリックします。

アカウント欄に表示のされている設定名 **ma.ctlk.ne.jp**<sup>1</sup> を選択します。

「メール」項目が表示されている場合は他のメール設定がされていますので、不要であれば「削除」をクリックし削除してください。


**プロパティ(P)** をクリックします。



**全般** をクリックし、以下の表に従って設定を確認します。

メールアカウント	設定の名称が記載されています(任意)
電子メールアドレス(M)	メールアドレスが入力されています <sup>2</sup>
メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める(I)	チェックする

<sup>2</sup> 『ユーザー登録完了のお知らせ』をご覧ください。  
『半角/英数/小文字』で入力。



**サーバー** をクリックし、以下の表に従って設定を確認します。

サーバの種類(M)	POP3
受信メール(POP3)(I)	ma.ctlk.ne.jp <sup>4</sup>
送信メール(SMTP)(U)	smtp.ctlk.ne.jp <sup>4</sup>
アカウント名(A)	メールアカウント名が入力されています <sup>3 5</sup>
パスワード(P)	メールパスワードが入力されています <sup>3 5</sup> (文字は*で表示)
パスワードを保存する	チェックする(推奨)
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)	チェックしない
このサーバーは認証が必要(V)	チェックしない


(次頁へ続きます)

<sup>3</sup> 『ユーザー登録完了のお知らせ』をご覧ください。

<sup>4</sup> 『半角/英数/小文字』で入力。


<sup>5</sup> 『半角/英数/大小(区別)文字』で入力。

(前頁からの続き)



**詳細** をクリックし、以下の表に従って設定します。

送信メール(SMTP)(O)	25
受信メール(POP3) (I)	110
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL)が必要	チェックしない
次のサイズより大きい場合は分割する(B)	チェックしない (任意)
サーバにメッセージのコピーを置く(L)	チェックしない (推奨)



**OK** をクリックし終了します

**閉じる** をクリックし終了します